


[步驟 1]

建立魚缸與底床

魚缸有很多尺寸及不同類型，但我們在此集中介紹最為流行的60cm基本水草造景缸。



確保魚缸程水平直線

1

現在我們設定的是(60x30x36) cm的60cm缸。首先確保在魚缸架上放上缸墊，缸墊已置於魚缸底，並且在設用魚缸架時，請利用腳架的高低調教平衡好魚缸的水平度。



魚缸架



● 平均灑在底部玻璃面上。



加入能源砂作為營養層。

底床營養素



幼苗助長粉




防底床硬化



硝化細菌粉



清水粉



底床防腐劑

最底床主要成份為Power Sand (能源砂), Bacter 100 (硝化細菌粉) -能產生益菌, Clear Super (清水粉) -能提供最初食物給微生物, Penac P (幼苗助長劑), Penac W (防底床硬化) 和 Toumaline BC (底床防腐劑) 亦可加入輔助建立及維持一個良好環境給底床，以上產品可加在玻璃面或能源砂面。

2

鋪上2L裝能源砂，後以泥耙刮平，與正面及側面兩邊玻璃保持1-2cm空位，在加入水草泥後你便不會看見能源砂層，這樣就能達至美觀的效果。



泥耙



能源砂與水草泥



能源砂

特級能源砂

亞馬遜泥

馬來亞泥

非洲泥


如何造景入門

“能源砂”能有效提供長久營養給水草根部，而“特級能源砂”建議使用於Echinodorus(皇冠科) & Cryptocoryne(椒草類)這些首要以根部吸肥之水草。水草泥方面你可有3款不同選擇，這視乎個人喜愛而定，以Aqua Soil Amazonia(亞馬遜泥)被認為養殖水草最佳首選。



3

接着，平均鋪上1包9L亞馬遜泥於能源砂面，把泥做成前景4cm後景8cm的斜度去凝造出造景缸的透視感。



4cm 前景

8cm 後景

4

鋪上一層薄薄的亞馬遜幼泥於整個前景位置。“幼泥”是非常微細因此看起來比較光潔和較易種植。如你用“幼泥”就不必用太多普通的亞馬遜泥了。

5

當整個底床置好後，要刮平滑泥面就要使用泥耙整理，用心地把前景泥拉成直線，這直線對整體造景印象有莫大影響。

